Disks und Volumes managen

Festplatte in den Auslieferungszustand versetzen

Übersicht über die Datenträger ausgeben lassen:

```
DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online          238 GB      0 B
  Disk 1    Online         3726 GB  1024 KB        *
  Disk 2    Online         3726 GB      0 B
```

Datenträger auswählen:

```
DISKPART> sel disk 2
Volume 3 is the selected volume.
```

Datenträger löschen:

```
DISKPART> clean

DiskPart succeeded in cleaning the disk.
```

Windows-Recovery-Partition löschen

In diesem Beispiel liegt die ca. 450 MB große Recovery-Partion auf Volume 3.

-> CMD:

```
diskpart

Microsoft DiskPart-Version 10.0.18362.1171

Copyright (C) Microsoft Corporation.
Auf Computer: SERVICE

DISKPART> list vol

  Volume ###  Bst  Bezeichnung  DS     Typ          Größe    Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  -----
---
  Volume 0     D   GRMCPRXFRER  UDF    DVD-ROM     3115 MB  Fehlerfre
  Volume 1         System-rese  NTFS   Partition    100 MB  Fehlerfre
```

```
System
  Volume 2     C   System       NTFS   Partition     59 GB  Fehlerfre
Startpar
  Volume 3                      NTFS   Partition    517 MB  Fehlerfre
Versteck
DISKPART> sel vol 3

Volume 3 ist jetzt das gewählte Volume.

DISKPART> del vol override

Das Volume wurde erfolgreich gelöscht.
```

Filesystem prüfen und reparieren

-> CMD als Administrator

```
chkdsk c: /f /r
```

From:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/win_allgemein:disk_u_volume_mgmt

Last update: **2025/06/18 19:27**