Möchte man beispielsweise eine Evaluierungskopie von Windows Server 2012 länger benutzen, dann muss diese zu einer „normalen“ Version konvertiert werden.

Zur Ausführung der folgenden Befehle benötigen wir eine Administrator-CMD (elevated command prompt).

Aktuelle Version / Edition anzeigen lassen

```
C:\Users\administrator>DISM /online /Get-CurrentEdition

Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung
Version: 6.3.9600.17031

Abbildversion: 6.3.9600.17031

Aktuelle Edition:

Aktuelle Edition : ServerStandardEval

Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
```

Konvertierung

Es muss der Key der gewünschten Version angegeben werden, zu der konvertiert werden soll:

```
C:\Users\administrator>DISM /online /Set-Edition:ServerStandard
/ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula
```

Es folgt folgende Bestätigung und Aufforderung zum Neustart des Systems:

```
Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung
Version: 6.3.9600.17031

Abbildversion: 6.3.9600.17031

Komponentenaktualisierung wird gestartet...
Product Key-Installation wird gestartet...
Product Key-Installation ist abgeschlossen.

Paket "Microsoft-Windows-
ServerStandardEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.9
600.16384" wird entfernt
[==========================100.0%==========================]
Komponentenaktualisierung ist abgeschlossen.

Editionsspezifische Einstellungen werden angewendet...
```

```
Das Anwenden der editionsspezifische Einstellungen ist abgeschlossen.

Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
Zum Abschließen dieses Vorgangs muss Windows neu gestartet werden.
Möchten Sie den Computer jetzt neu starten? (Y/N)
```

Nach dem Neustart ist Windows zur gewünschten Version konvertiert. Windows muss jedoch noch aktiviert werden!

From:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/win_server:version_konvertieren?rev=1546093642

Last update: **2018/12/29 14:27**