

Exchange 2016: Grenzwerte festlegen

Postfächer

Grenzwerte für die Größe der Postfächer werden pro Datenbank angegeben. Im ECP zu finden unter Server > Datenbanken

Postfachdatenbank - Mozilla Firefox

https://mail. .de/ecp/DBMgmt/EditDatabase.aspx?pwm.cid=8&ReturnObjectType...

MBX01

- Allgemein
- Wartung
- Grenzwerte**
- Clienteneinstellungen

*Warnmeldung senden ab (GB): 1,9

*Senden verbieten ab (GB): 2

*Senden und Empfangen verbieten ab (GB): 2,3

*Gelöschte Elemente aufbewahren für (Tage): 14

*Gelöschte Postfächer aufbewahren für (Tage): 30

☐ Elemente nicht endgültig löschen, bevor die Datenbank gesichert ist

Zeitspanne zwischen Warnmeldungen:

	00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22
Mo												
Di												
Mi												
Do												

Speichern Abbrechen

Servertransport

Unter Server > Server

Exchange Server - Mozilla Firefox

https://mail. .de/ecp/Servers/EditServer.aspx?pwmcid=4&ReturnObjectT

Exchange Server

Allgemein

Datenbanken und Database Availability Groups

POP3

IMAP4

Unified Messaging

DNS-Lookups

► **Transportgrenzwerte**

Transportprotokolle

Outlook Anywhere

Wiederholungsversuche

Intervall für Wiederholungsversuche bei Fehlern ausgehender Verbindungen (Sekunden):

600

Intervall für Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern (Sekunden):

5

Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern:

6

Nachrichtenablauf

Maximale Dauer seit Übermittlung (Tage):

2

Benachrichtigungen

Absender bei Verzögerung der Nachricht benachrichtigen nach (Stunden):

4

Einschränkungen für ausgehende Verbindung

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen:

Speichern Abbrechen

Exchange Server - Mozilla Firefox

https://mail.de/ecp/Servers/EditServer.aspx?pwdcid=4&ReturnObjectT:

Algemein

Datenbanken und Database Availability Groups

POP3

IMAP4

Unified Messaging

DNS-Lookups

► **Transportgrenzwerte**

Transportprotokolle

Outlook Anywhere

Intervall für Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern (Sekunden): 5

Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern: 6

Nachrichtenablauf

Maximale Dauer seit Übermittlung (Tage): 2

Benachrichtigungen

Absender bei Verzögerung der Nachricht benachrichtigen nach (Stunden): 4

Einschränkungen für ausgehende Verbindung

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen: 1000

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen pro Domäne: 20

Speichern Abbrechen

Nachrichtenfluss

Grenzwerte für die Kommunikation zwischen den einzelnen Exchange Servern, werden unter Nachrichtenfluss > Empfangsconnectors > Einstellungen für Organisationstransport eingestellt (siehe nachfolgende Abbildung):

Unternehmen Office 365

Exchange Admin Center

Empfänger

Berechtigungen

Verwaltung der Compliance

Organisation

Schutz

Regeln Zustellberichte Akzeptierte Domänen E-Mail-Adressrichtlinie **Empfangsconnectors**

Server auswählen: [Dropdown]

+ [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon]

NAME	STATUS	ROLLE
Einstellungen für Organisationstransport	Aktiviert	FrontendTransport

Client Frontend [Icon] [Icon] [Icon]

From:

<https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/> - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:

https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/exch:2016_grenzwerte?rev=1576067682

Last update: **2019/12/11 13:34**

