
Musik rippen


Benötigte Software


- Exact Audio Copy
- Lame
- Mp3tag


Exact Audio Copy einrichten


EAC Einstellungen






EAC Einstellungen
Auslesen
Allgemein
Werkzeuge
Normalisierung
Dateinamen
Zeichen-Ersetzungen
Katalog
Ordner
Brennen
Schnittstellen
Audio Plugins
Benutzung der SCSI Schnittstelle
Installierte externe ASPI Schnittstelle
Installierte externe ASAPI Schnittstelle (von VOB Software)
Natürliche Win32 Schnittstelle für Win XP/Vista/Win 7
Nach dem Ändern dieser Einstellungen muß EAC neugestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.
Bemerkung :
Die externe ASPI Schnittstelle ist bereits in einigen Windows Versionen (Windows 95/98/ME) vorinstalliert, oder kann nachträglich installiert werden. ASPI kann von http://www.adaptec.com/ heruntergeladen werden, aber einige Installationsprogramme prüfen, ob sich Adaptec Hardware in ihrem Rechner befindet.
Die externe ASAPI Schnittstelle ist Teil des VOBs Instant CD/DVD Packets, aber kann auch seperat heruntergeladen werden. Es sollten dabei keine Inkompatibilitäten mit anderen ASPI Schnittstellen auftreten.
OK
Abbrechen



EAC Einstellungen
Auslesen
Allgemein
Werkzeuge
Normalisierung
Dateinamen
Zeichen-Ersetzungen
Katalog
Ordner
Brennen
Schnittstellen
Audio Plugins
Vorhandene Audiobehandlungs-Plugins
AcoustID Plugin V1.2.0
CUETools DB Plugin V2.1.6
Zeige die Einstellungen des gewählten Audiobehandlungs-Plugins
OK
Abbrechen



EAC Einstellungen
Ordner
Brennen
Schnittstellen
Audio Plugins
Auslesen
Allgemein
Werkzeuge
Normalisierung
Dateinamen
Zeichen-Ersetzungen
Katalog
Ersetze die folgenden Zeichen in Dateinamen durch die gegebenen Ersatz-Zeichenketten
"
\
/
:
*
?
<
>
|
OK
Abbrechen


EAC Einstellungen
Ordner
Brennen
Schnittstellen
Audio Plugins
Auslesen
Allgemein
Werkzeuge
Normalisierung
Dateinamen
Zeichen-Ersetzungen
Katalog
Erstellung von Dateinamen zum Speichern
Namensschema
%albumartist% - %albumtitle% %year%\%tracknr2% %artist% - %title%
Benutze "Verschiedene Künstler" Schema
%tracknr2% %title%
%title% - Tracktitel
%artist% - Track Künstler
%composer% - Track Komponist
%tracknr1% - Tracknummer (mindestens 1 Stelle)
%tracknr2% - Tracknummer (mindestens 2 Stellen)
%tracknr3% - Tracknummer (mindestens 3 Stellen)
%lengthmin% - Track Länge (Minuten-Teil)
%lengthsec% - Track Länge (Sekunden-Teil)
%year% - Erscheinungsjahr
%albumtitle% - CD Titel
%albumartist% - CD Künstler
%albumcomposer% - CD Komponist
%albuminterpret% - CD Interpret
%comment% - CD Kommentar
%totalcds% - Anzahl der CDs einer Serie
%cdnumber% - Nummer der CD innerhalb einer Serie
%numtracks% - Gesamtzahl aller Tracks auf der CD
%genre% - ID3 Musiktyp
%cddbtype% - freedb Musiktyp
%cddbid% - freedb ID
Als Beispiel :
%albumtitle%\(%tracknr2%) %title% - %artist%
Ersetze Leerzeichen durch Unterstriche
OK
Abbrechen


EAC Einstellungen
Ordner
Brennen
Schnittstellen
Audio Plugins
Auslesen
Allgemein
Werkzeuge
Normalisierung
Dateinamen
Zeichen-Ersetzungen
Katalog
Normalisiere
Normalisiere auf
98
%
falls der Peak Level
kleiner als
85
%
oder
größer als
99
%
OK
Abbrechen


EAC Einstellungen
Ordner
Brennen
Schnittstellen
Audio Plugins
Auslesen
Allgemein
Werkzeuge
Normalisierung
Dateinamen
Zeichen-Ersetzungen
Katalog
Lese UPC / ISRC Kennungen für die Erzeugung von CUE Sheets
Benutze CD-Text Informationen bei der Erzeugung eines CUE Sheet
Erzeuge '.m3u' Spiellisten beim Auslesevorgang
Schreibe die m3u Spielliste mit erweiterten Informationen
Schreibe die m3u Spielliste als UTF8 Datei (kompatibel z.B. mit Winamp)
Schreibe automatisch einen Statusbericht auf die Festplatte nach dem Auslesen
Füge Prüfsumme zum Statusbericht hinzu
Konvertiere BMP Bilddateien automatisch in das JPG Format
Starte beim Auslesen externe Komprimierer im Hintergrund
Benutze
1
gleichzeitige externe Komprimierer
Es ist nötig EAC neu zu starten, wenn die Anzahl der gleichzeitigen Kompressionsvorgänge geändert wurde.
Öffne nicht das Statusfenster eines externen Komprimierers
Übermittle Laufwerkseigenschaften nach der Erkennung (aber Frage nach Erlaubnis)
Benutze Anfängermodus, deaktiviere alle Einstellungen für Fortgeschrittene
OK
Abbrechen


EAC Einstellungen
Ordner
Brennen
Schnittstellen
Audio Plugins
Auslesen
Allgemein
Werkzeuge
Normalisierung
Dateinamen
Zeichen-Ersetzungen
Katalog
Benutze alternative CD Abspielroutinen
Deaktiviere 'CD Autostart' für Audio- und Daten-CDs während EAC läuft
Bei unbekannten CDs,
greife automatisch auf Online Metadaten Datenbank zu
öffne das CD Informationen Einstellungsfenster
Anzeige der Zeiten auf Framebasis
Frage nach bevor Dateien überschrieben werden
Korrigiere den Windows Fehler über die falsche Dateireihenfolge
Zeige das Statusfenster nach Auslesevorgängen
Piepton nachdem der Auslesevorgang beendet ist
Öffne die Laufwerksschublade nachdem der Lesevorgang beendet ist
Beim Auslesen anbieten den
warte auf externe Komprimierer
Rechner herunterzufahren
Rechner neuzustarten
Rechner in Ruhemodus zu versetzen
EAC Sprachauswahl
Benutze Sprache
German
Erzeuge Statusberichte immer in englischer Sprache
OK
Abbrechen



From:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/ - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:
https://wikinet.webby.hetzel-netz.de/win_client:music_ripping?rev=1546261028

Last update: **2018/12/31 12:57**